

# Установка операционной системы

## Содержание

- 1 Выбор языка установщика
- 2 Лицензионное соглашение
- 3 Главное меню установщика
  - 3.1 Выбор временной зоны
  - 3.2 Выбор устройства для установки
  - 3.3 Выбор выпуска
  - 3.4 Указание адреса узлового сервера
  - 3.5 Указание имени станции

В данном разделе описана процедура развертывания операционной системы Атлант на рабочей станции.

Для развертывания системы вам понадобится универсальный установочный дистрибутив ОС Атлант на внешнем носителе (USB, CD /DVD). Для создания загрузочного носителя рекомендуем следовать процедуре, описанной в разделе [Запись установочного USB-носителя](#).

Вставьте носитель с установочным дистрибутивом в рабочую станцию и настройте в BIOS загрузку с данного носителя.

При успешной загрузке с установочного носителя откроется окно программы установщика с выбором языка установки.

### Учетные данные по умолчанию

Во время установки будет создана локальная учетная запись:

Логин: user

Пароль: 1

Для административных задач:


Логин: root

Пароль: 1


**Пароли по умолчанию - необходимо сменить при первом же входе в систему!**

## Выбор языка установщика

Выберите язык установки и нажмите кнопку "Далее" (по умолчанию доступен только один язык - Русский).




В процессе работы с установщиком вы всегда можете сменить язык. Для этого достаточно нажать кнопку "Сменить язык" ("Change Language") в левом нижнем углу главного меню установщика.



**Лицензионное соглашение**

---

Перед началом установки дистрибутива вам предлагается ознакомиться с Лицензионным соглашением. Если вы принимаете все условия, нажмите кнопку "Согласен".



The screenshot shows a dark-themed window titled "Лицензионное соглашение" (License Agreement). On the left, there is a logo with a stylized 'A' and circuit-like patterns, and the text "Добро пожаловать в установщик ОС Атлант" (Welcome to the OS Atlant installer). The main area contains the following text:

**ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ATLANT» (Российское название «АТЛАНТ»)**

**ВНИМАНИЕ!**

Прочтите внимательно нижеизложенное Лицензионное соглашение, прежде чем устанавливать, копировать или иным образом использовать приобретенный Программный продукт. Любое использование приобретенного Программного продукта, в том числе его установка и копирование, означает согласие с условиями приведенного ниже Лицензионного соглашения.


Настоящее Лицензионное соглашение для конечного пользователя (СОГЛАШЕНИЕ) является юридически значимым соглашением между Вами (физическим или юридическим лицом) (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ) и Индивидуальным предпринимателем Терских Сергей Сергеевич (ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ), которое является разработчиком Операционной системы «АТЛАНТ» (далее - ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ).

Устанавливая, копируя или иным образом используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ тем самым соглашается с положениями настоящего СОГЛАШЕНИЯ. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не согласен с положениями настоящего СОГЛАШЕНИЯ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ отказывает ему в праве на любое использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. В этом случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не имеет права устанавливать, копировать или иным образом использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, а также вправе вернуть ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ (или организации), у которой его приобрел, при условии целостности (отсутствия признаков вскрытия) товарной упаковки.

At the bottom right, there are two buttons: "Выход" (Exit) and "Согласен" (Agree).

## Главное меню установщика

Приняв условия Лицензионного соглашения, вы попадаете в главное меню установщика ОС Атлант. Здесь вы также можете сменить язык установщика (см. раздел [Выбор языка установщика](#)).





### Версия ОС Атлант


Обратите внимание, на левой панели меню установщика указана версия устанавливаемой ОС Атлант. Запишите эту информацию на случай обращения в техподдержку.

Главное меню содержит основные параметры установки системы. Пользователю предлагается выполнить следующие настройки:

1. Выбор временной зоны
2. Выбор устройства для установки
3. Выбор выпуска
4. Указание имени станции

Успешная настройка всех приведенных параметров позволит начать установку ОС Атлант. При этом, если параметр не настроен, рядом


с параметром отображается значок . Если параметр настроен, значок изменится на .

Как только все параметры будут настроены (все параметры будут отмечены значком ) , кнопка "Установить" в правой нижней части экрана станет активной и пользователь сможет продолжить установку.

## Выбор временной зоны

Выбор правильного часового пояса (временной зоны) важен для корректной работы операционной системы. В данном меню пользователю предлагается выбрать локальный часовой пояс из списка. По умолчанию в инсталляторе выбрана временная зона МСК (Московское время).

Чтобы установить новое значение временной зоны, начните вводить название вашего населенного пункта в строке или выберите часовой пояс непосредственно из списка. Затем нажмите кнопку "Подтвердить".



## Выбор устройства для установки


---

Данный раздел меню предоставляет возможности выбора устройства/раздела для развертывания ОС Атлант. Пользователь может выбрать:

- **Чистую установку**, то есть полностью очистить раздел и установить ОС Атлант на чистое устройство (*данный метод установки рекомендуется по умолчанию*).

Внимание, при выборе чистой установки все данные с выбранного устройства или раздела будут удалены. Рекомендуется сохранить все важные данные до начала установки.

Выберите из списка правее требуемое устройство или раздел и нажмите кнопку "Подтвердить".




В окне справа сверху отображаются текущие разделы и устройства, которые установщик находит автоматически. В случае изменения конфигурации в процессе установки, пользователь может выполнить повторное сканирование устройств, нажав на соответствующую кнопку ниже.

## Выбор выпуска

---

Установщик ОС Атлант универсален и позволяет развернуть как саму ОС Атлант на рабочую станцию, так и подсистему управления на выделенный сервер. В данном разделе требуется выбрать непосредственный сценарий дальнейшего развертывания.

Для развертывания ОС Атлант на рабочую станцию (АРМ) выберите пункт "Хост" и нажмите кнопку "Подтвердить".




## Указание адреса узлового сервера

Данный пункт появляется на главном меню при выборе в качестве выпуска "Хост". Для подключения хоста к централизованной системе управления при установке ОС Атлант требуется указать адрес узлового сервера.

Узловой сервер или нода — это локальный или удаленный сервер репликации, на котором хранятся слои упакованного программного обеспечения и через который хост общается с главным сервером централизованной системы управления. Процесс развертывания узлового сервера описан в соответствующем руководстве.

В соответствующем поле меню введите IP-адрес узлового сервера (локальный или глобальный).




Указание адреса узлового сервера

192.168.20.1|

строка содержащая цифры и символы с максимальной длиной 63 символов или введите ip адрес

Отмена Подтвердить

Вы также можете ввести имя (hostname) локального сервера, если в сети настроен DNS. При этом имя должно состоять только из латинских букв, цифр, знака дефиса или знака подчеркивания.



Указание адреса узлового сервера

dadsf12|

строка содержащая цифры и символы с максимальной длиной 63 символов или введите ip адрес

Hostname должен содержать только: цифры, буквы, - или \_

Отмена Подтвердить

Если имя будет введено неверно, система выдаст соответствующее предупреждение.



После введения IP-адреса/имени сервера, установщик проверит связь с данным хостом. Если связь отсутствует, установщик выдаст предупреждение.

По окончании введения IP-адреса/имени сервера и успешном прохождении всех проверок нажмите кнопку "Подтвердить".

## Указание имени станции


Последним параметром пользователю предлагается ввести имя хоста, на котором будет развернута ОС Атлант. Данный пункт является опциональным, так как установщик уже присвоил новой станции имя по умолчанию.

Если все же вам потребуется изменить имя хоста, имя вводится в соответствии с указаниями RFC 1123:


- максимальная длина имени: 63 символа
- допустимые символы: латинские буквы от a до z, цифры от 0 до 9 и знак дефиса (-).

По окончании ввода нажмите кнопку "Подтвердить".


Как только все разделы главного меню будут заполнены, кнопка "Установить" станет активной.



Нажмите кнопку "Установить" для начала установки ОС Атлант. Откроется меню с информацией об установке, где вам будет предложено подтвердить процесс.



Если все верно, нажмите кнопку "Подтвердить". Запустится процесс установки, по окончании которого отобразится окно, подтверждающее успешное развертывание ОС Атлант.



При нажатии кнопки "Выход" система перезагрузится.

